



ΑΡΚ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΕΑΕΑ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΑΕΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

2023-1-DK01-KA220-HED-000153480

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.



СИНА
СВЕТЛАКА

Εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Meta Store οδηγού:

✓ **Βήμα 1: Ρύθμιση λειτουργίας προγραμματιστή (Developer Mode) στο Your Meta Quest**

1. **Δημιουργήστε έναν λογαριασμό προγραμματιστή** (απαιτείται μόνο μία φορά):

- Μεταβείτε στη σελίδα: <https://developer.oculus.com/sign-up/>
- Συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Meta που χρησιμοποιείτε στο Quest.
- Θα σας ζητηθεί να **δημιουργήσετε έναν οργανισμό** (επιλέξτε οποιοδήποτε όνομα, π.χ., “MyVROrg”).

2. **Ενεργοποιήστε την λειτουργία Developer Mode στο κινητό σας:**

- Ανοίξτε την εφαρμογή **Meta Quest** στο κινητό σας (αυτή που χρησιμοποιήσατε για την ρύθμιση του Quest).
- Επιλέξτε **Μενού > Συσκευές**, και στην συνέχεια επιλέξτε την δική σας συσκευή.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Συσκευής > Λειτουργία Προγραμματιστή**.
- Ενεργοποιείτε την **Λειτουργία Προγραμματιστή**.

3. **Επανεκκινήστε την Συσκευή σας** για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του SideQuest στον υπολογιστή σας

1. Μεταβείτε στη σελίδα: <https://sidequestvr.com/setup-howto>

2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το **SideQuest “Advanced Installer”** (όχι την “εύκολη” έκδοση ή την έκδοση κινητού τηλεφώνου). Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση για το λειτουργικό σας σύστημα (Windows, macOS ή Linux).

3. Μετά την εγκατάσταση, **εκκινήστε το SideQuest**.

Βήμα 3: Σύνδεση του Quest με τον υπολογιστή σας

1. **Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB-C** (ή USB-A σε USB-C αν χρειάζεται) για να συνδέσετε την συσκευή σας στον υπολογιστή.

2. Φορέστε την Quest συσκευή.

3. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα μέσα στην συσκευή:

• **“Να επιτρέπεται ο εντοπισμός σφαλμάτων USB?”** →  Πατήστε **Να επιτρέπεται**

• (Προεραϊτικά) επιλέξτε **“Να επιτρέπεται πάντα για αυτόν τον υπολογιστή”** ώστε να μην χρειάζεται να το επαναλαμβάνετε κάθε φορά.

Το SideQuest θα εμφανίσει μια **πράσινη ένδειξη** πάνω αριστερά, που σημαίνει ότι πλέον η συσκευή είναι συνδεδεμένη και έτοιμη για χρήση.

Βήμα 4: Εγκατάσταση του αρχείου Unity .apk

1. Ανοίξτε την εφαρμογή SideQuest.

2. Στην επάνω μπάρα, επιλέξτε το εικονίδιο **“Εγκατάσταση του αρχείου APK από τον φάκελο”** (μοιάζει με κουτί με βέλος προς τα κάτω ).

3. Εντοπίστε το αρχείο .apk (στον φάκελο “Εφαρμογές”)

4. Το SideQuest θα εγκαταστήσει την εφαρμογή στο Quest. Θα εμφανιστεί επιβεβαίωση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Βήμα 5: Εκκίνηση της εφαρμογής στο Quest

1. Φορέστε την Quest συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί **Oculus/Meta** στο δεξί χειριστήριο.
3. Μεταβείτε στις **Εφαρμογές**.
4. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε **φίλτρο** και επιλέξτε “**Άγνωστες Πηγές**”.
5. Βρείτε την εφαρμογή σας στη λίστα και ανοίξτε την.