

Инсталирање на апликации кои не се на Meta Store Guide:

Чекор 1: Поставете Developer Mode на вашиот Meta Quest

1. Креирајте Developer Account (потребно е само еднаш)

- Посетете ја страницата:
developer.oculus.com/sign-up/
- Најавете се со истата Meta сметка што ја користите на вашиот Quest уред.
- Ќе биде побарано да креирате **организација** (можете да изберете кое било име, на пример: „MyVROrg“).

2. Вклучете го Developer Mode на вашиот телефон

- Отворете ја апликацијата **Meta Quest** на вашиот телефон (истата што ја користевте за првично поставување на Quest уредот).
- Изберете **Menu (Мени) > Devices (Уреди)**, а потоа изберете ги вашите VR очила.
- Изберете **Headset Settings (Поставки за очилата) > Developer Mode (Режим за развивачи)**.
- Вклучете го **Developer Mode** на **ON (Вклучено)**.

3. Рестартирајте ги очилата

- Исклучете ги и повторно вклучете ги Meta Quest очилата за промените да стапат во сила.

Чекор 2: Инсталирајте го SideQuest на вашиот компјутер

1. Отворете ја страницата:
sidequestvr.com/setup-howto
2. Преземете и инсталирајте го **SideQuest Advanced Installer** (не мобилната верзија и не „Easy Installer“).
 - Изберете ја верзијата што одговара на вашиот оперативен систем:
 - **Windows**
 - **macOS**
 - **Linux**
3. По завршување на инсталацијата, стартувајте ја апликацијата **SideQuest**.

Чекор 3: Поврзете ги Quest очилата со компјутерот

1. Поврзете ги Meta Quest очилата со компјутерот користејќи **USB-C кабел** (или USB-A кон USB-C адаптер доколку е потребно).
2. Ставете ги очилата и вклучете ги.
3. Во очилата ќе се појави порака:

„Allow USB Debugging?“ (Дозволи USB дебагирање?)

 Изберете **Allow (Дозволи)** 

 По желба означете:

„**Always allow from this computer**“ (Секогаш дозволувај од овој компјутер) за да не мора повторно да го потврдувате секој пат.

4. Вратете се на компјутерот и отворете го **SideQuest**.
5. Ако сè е правилно поврзано, во горниот лев агол на SideQuest ќе се појави **зелена точка** .

Тоа значи дека очилата се успешно поврзани и се подготвени за инсталација на апликации.

Чекор 4: Инсталирање на Unity .apk датотеката

1. Отворете го **SideQuest** на компјутерот.
2. Во горната лента кликнете на иконата „**Install APK file from folder**“ (икона што изгледа како кутија со стрелка надолу .
3. Пронајдете ја **.apk датотеката** што сакате да ја инсталирате (се наоѓа во папката „**Apps**“).
4. Изберете ја .apk датотеката и кликнете **Open (Отвори)**.
5. SideQuest автоматски ќе започне со инсталацијата на апликацијата на вашите Quest очила.
6. Кога инсталацијата ќе заврши, ќе добиете порака за потврда дека апликацијата е успешно инсталирана.

Како да ја пронајдете апликацијата во Quest?

1. Ставете ги очилата.
2. Отворете **Apps (Апликации)**.
3. Во горниот десен агол кај филтерот изберете **Unknown Sources (Непознати извори)**.
4. Таму треба да се појави новоинсталираната апликација.
5. Кликнете на неа за да ја стартувате.



Чекор 5: Стартување на апликацијата во Quest

1. Ставете ги вашите **Meta Quest** очила.
2. Притиснете го **Oculus/Meta копчето** на десниот контролер за да го отворите главното мени.
3. Отворете **Apps (Апликации)**.
4. Во горниот десен агол изберете го филтерот (dropdown мени) и од листата изберете:

„Unknown Sources“ (Непознати извори)

5. Во листата пронајдете ја апликацијата што ја инсталиравте преку SideQuest.
6. Кликнете на апликацијата за да ја стартувате.

Ако не ја гледате апликацијата:

- ✅ Проверете дали инсталацијата во SideQuest завршила успешно.
- ✅ Проверете дали сте најавени со истата Meta сметка на која е активиран Developer Mode.
- ✅ Освежете ја листата со апликации или рестартирајте ги очилата.