



Co-funded by the
European Union



NÁVOD NA INSTALACI APLIKACE

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory autora(ů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie ani Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nenesou odpovědnost.

2023-1-DK01-KA220-HED-000153480

Tento dokument je licencován pod CC BY-NC-SA 4.0.





Co-funded by the
European Union



Návod k instalaci aplikací, které nejsou v Meta Store:

Krok 1: Nastavení vývojářského režimu na Meta Quest

1. Vytvořte si vývojářský účet (stačí jednou):

- Navštivte: <https://developer.oculus.com/sign-up/>
- Přihlaste se stejným účtem Meta, který používáte na svém Questu.
- Budete vyzváni k vytvoření organizace (můžete zvolit libovolný název, např. „MyVROrg“).

2. Zapněte vývojářský režim v telefonu:

- Otevřete aplikaci Meta Quest v telefonu (tu, kterou jste použili při nastavení Questu).
- Klepněte na **Menu > Zařízení (Devices)** a vyberte svůj headset.
- Přejděte na **Nastavení headsetu (Headset Settings) > Vývojářský režim (Developer Mode)**.
- Přepněte **Developer Mode** na **ZAPNUTO (ON)**.

3. Restartujte svůj headset, aby se změny projevily.

Krok 2: Instalace SideQuest do počítače

1. Přejděte na: <https://sidequestvr.com/setup-howto>
2. Stáhněte a **nainstalujte SideQuest Advanced Installer** (nikoli mobilní ani „Easy“ verzi). Vyberte verzi pro svůj operační systém (Windows, macOS nebo Linux).
3. Po instalaci **spustěte SideQuest**.

Krok 3: Připojení Questu k počítači

1. Pomocí **kabelu USB-C** (případně USB-A na USB-C) připojte headset k počítači.



Co-funded by the
European Union



2. Nasadíte si headset Quest.

3. V headsetu se zobrazí okno s dotazem:

- „**Allow USB Debugging?**“ (Povolit ladění přes USB?) → ✓ Klikněte na **Allow (Povolit)**.
- Volitelně zaškrtněte „**Always allow from this computer**“ (Vždy povolit pro tento počítač), abyste tento krok nemuseli opakovat při každém připojení.

Pokud je vše v pořádku, SideQuest zobrazí v levém horním rohu **zelenou tečku**, která potvrzuje, že je headset připojen a připraven k použití.

Krok 4: Instalace souboru Unity (.apk)

1. Otevřete SideQuest.
2. V horní liště klikněte na ikonu „**Install APK file from folder**“ (vypadá jako krabice se šipkou dolů).
3. Vyhledejte soubor **.apk** (nachází se v druhé složce „**Apps**“).
4. SideQuest nyní aplikaci nainstaluje do vašeho Questu. Po dokončení se zobrazí potvrzení o úspěšné instalaci.

Krok 5: Spuštění aplikace v Questu

1. Nasadíte si headset Quest.
2. Stiskněte tlačítko **Oculus/Meta** na pravém ovladači.
3. Otevřete **Apps (Aplikace)**.
4. V pravém horním rohu klikněte na rozbalovací filtr a vyberte „**Unknown Sources**“ (Neznámé zdroje).
5. V seznamu najděte svou aplikaci a spusťte ji.

Hotovo! Aplikace by nyní měla běžet na vašem Meta Questu.