




Co-funded by the
European Union



GUÍA DE INSTALACIÓN DE APK

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

2023-1-DK01-KA220-HED-000153480

Esta obra está licenciada bajo CC BY-NC-SA 4.0.





Co-funded by the
European Union



Instalación de aplicaciones que no están en la Meta Store Guide:

Paso 1: Configurar el modo desarrollador en tu meta misión

1. **Crear una cuenta de desarrollador** (solo hay que hacerla una vez):

- Visita: <https://developer.oculus.com/sign-up/>
- Iniciar sesión con la misma cuenta Meta que usas en tu Quest.
- Se te pedirá que **crees una organización** (solo tienes que elegir cualquier nombre, por ejemplo, "MyVROrg").

2. **Activa el Modo Desarrollador en tu teléfono:**

- Abre la **app Meta Quest** en tu móvil (la que usaste para configurar tu Quest).
- Toca **Menú > Dispositivos** y luego selecciona tus auriculares.
- Tocar **ajustes de auriculares > modo desarrollador**.
- Activar **el modo de revelador** activado.

3. **Reinicia el casco** para aplicar los cambios.

Paso 2: Instala SideQuest en tu ordenador

1. Ir a <https://sidequestvr.com/setup-howto>

2. Descargar e instalar el **"Instalador Avanzado" de SideQuest** (no la versión móvil ni la versión "fácil"). Elige el que se adapte a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).

3. Una vez instalado, **lanza SideQuest**.

Paso 3: Conecta tu misión a tu ordenador

1. **Utiliza un cable USB-C** (o USB-A a USB-C si es necesario) para conectar tus auriculares al ordenador.





Co-funded by the
European Union



2. Ponte tus auriculares Quest.

3. Verás una ventana emergente dentro del auricular que pregunta:

• "¿Permitir la depuración USB?" **SI** → Tap

• (Opcionalmente) marca "**Siempre permitir desde este ordenador**" para no tener que repetir este paso cada vez.

SideQuest debería mostrar ahora un **punto verde** en la esquina superior izquierda, indicando que tu auricular está conectado y listo.

Paso 4: Instala el archivo de .apk de Unity

1. Misión Lateral Abierta.

2. En la barra superior, haz clic en el **icono** de "Instalar archivo APK desde carpeta".

3. Encuentra nuestro archivo .apk (el que está en la otra carpeta "Apps")

4. SideQuest instalará ahora la app en tu Quest. Verás una confirmación cuando esté hecho.

Paso 5: Lanza tu app en el Quest

1. Ponte los auriculares Quest.

2. Pulsa el **botón Oculus/Meta** en tu mando derecho.

3. Ir a **Apps**.

4. En la esquina superior derecha, haz clic en el **filtro desplegable** y elige "**Fuentes desconocidas**".

5. Encuentra y lanza tu aplicación desde la lista.

